

CAMBIO DE FUENTES PARA FORMATOS en LRF / TXT / PDF / RTF en PRS+

- Generar los archivos de fuentes con el formato adecuado. Para ello utilizar el programa SonyFont (*). Descargar de aquí:

<http://prs-505.webcindario.com/descargas/sonyfont-0.01.zip>

- Copiar los archivos de las fuentes creados en la carpeta " fonts " del lector. Debe estar en la raíz de la memoria interna, si no está, crearla. También han de incorporarse las fuentes originales no cambiadas. Es decir, se cambien o no las fuentes, en la carpeta "fonts" al menos han de haber las fuentes tt0011_.ttf, tt003m_.ttf y tt0419m_.ttf. Si quieres mantener alguna de las fuentes originales, puedes descargarlas de aquí:

<http://prs-505.webcindario.com/descargas/Original%20fonts%20505.rar>

- Crear mediante un editor (por ej. Bloc de notas) un archivo denominado " prsp.sh " que contenga la instrucción `mount --bind /Data/fonts /opt/sony/ebook/FONT` Puedes descargar el archivo ya generado desde

<http://prs-505.webcindario.com/descargas/prsp.sh>

- Copiar este archivo dentro la carpeta PRSPlus del lector: "/ database / system / PRSPlus /"
(crear las carpetas que falten respetando mayúsculas y minúsculas).
- Hacer un apagado total del lector y reiniciarlo.

(*)Se ejecuta el archivo Sonyfont.exe, se selecciona el archivo de la fuente que se desea cargar al lector, la familia y el directorio donde se creará. Pulsar Go! y se genera la fuente lista para copiar al lector. La familia "Serif" genera el archivo "tt0011_.ttf" (principalmente para el texto de los libros), si bien pueden cargarse fuentes serif o sans-serif. "Sans-Serif" genera el archivo "tt0003m_.ttf" (menús del lector), si bien pueden cargarse fuentes serif o sans-serif. "Monospace" genera el archivo "tt0419m_.ttf".

Surquizu (mayo 2011)